

Manual de usuario

Soft4All Inventario 1.2.4

Edición pública · septiembre de 2026

free.soft4all.com.es/inventario/

Contenido

1. Qué es Inventario 1.2.4
2. Instalación y actualización
3. Free, Premium y licencia
4. Flujo de trabajo de inventario
5. Soft4All Scanner Premium
6. Emparejamiento y uso sin Internet
7. Copias, seguridad y soporte
8. Verificación de descargas y resolución rápida

1. Qué es Inventario 1.2.4

Soft4All Inventario es una aplicación local para Windows orientada a la gestión de artículos, existencias, ubicaciones, movimientos y operaciones relacionadas con el almacén. La información principal permanece en la base SQLite local del equipo.

La versión 1.2.4 utiliza el esquema SQLite 10 e incorpora el modelo Free/Premium y la integración con Soft4All Scanner Premium para Android.

La edición Free continúa siendo gratuita. Las funciones Premium se habilitan mediante una licencia válida. Una donación voluntaria a Soft4All no equivale a una licencia Premium ni activa funciones Premium.

2. Instalación y actualización

Requisitos: Windows 10 versión 1809 o posterior, o Windows 11, arquitectura x64.

Descarga únicamente Inventario_Setup_1.2.4.exe desde <https://free.soft4all.com.es/inventario/>. Comprueba el SHA-256 publicado antes de ejecutar el instalador si quieres verificar que el archivo coincide con el publicado por Soft4All.

En una actualización normal conserva seleccionada la opción de mantener todos los datos. La base de datos de usuario está separada de los archivos del programa. Aun así, realiza una copia de seguridad antes de cambios importantes.

Windows SmartScreen puede mostrar un aviso al ejecutar software sin reputación suficiente. Comprueba el origen y el SHA-256; no desactives las protecciones de Windows.

3. Free, Premium y licencia

La edición Free permite usar la base del programa sin pago obligatorio. Las capacidades marcadas como Premium requieren una licencia válida.

Para activar Premium, crea o inicia sesión en tu cuenta y canjea el código de licencia proporcionado por Soft4All. El código de canje se utiliza para asociar la licencia a la cuenta.

Si la licencia permite más de un PC, los equipos adicionales se activan iniciando sesión con la misma cuenta, dentro del límite de activaciones autorizado.

La autorización Premium se conserva localmente durante un periodo limitado y puede requerir conexión ocasional a Internet para validarse o renovarse. Si el equipo suele trabajar sin Internet, puede utilizarse temporalmente un hotspot móvil para esa renovación.

4. Flujo de trabajo de inventario

El flujo habitual parte de un artículo identificado por código, código de barras o QR. Inventario permite consultar la ficha existente o crear/actualizar el artículo según el flujo disponible.

Las fichas pueden incluir nombre, descripción, categoría, unidad, ubicación, marca, referencia, código de barras, stock mínimo, etiquetas, notas y fotografía.

Las ubicaciones pueden organizarse de forma jerárquica. El programa mantiene el stock y los movimientos vinculados a las ubicaciones correspondientes.

En la versión 1.2.4 el flujo actualizado puede generar automáticamente el QR interno del artículo. La fotografía recibida o tomada durante el flujo queda asociada al artículo correspondiente cuando la operación finaliza correctamente.

5. Soft4All Scanner Premium

Soft4All Scanner 1.0.0 es la aplicación complementaria para Android. Permite escanear códigos con el móvil y enviarlos al PC para continuar el proceso en Inventario.

Requisitos: licencia Premium con el derecho de Scanner, Soft4All Scanner Gateway disponible en el PC y el móvil y el PC conectados a la misma red local.

El PC puede estar conectado al router por cable Ethernet y el móvil por Wi-Fi. También puede utilizarse una red local sin acceso a Internet. Lo importante es que ambos dispositivos puedan comunicarse por IP dentro de la misma red.

El archivo oficial es Soft4All_Scanner_1.0.0.apk. Antes de instalar un APK descargado fuera de Google Play, Android puede pedir autorización para instalar aplicaciones de esa procedencia. Autoriza únicamente el navegador o gestor de archivos utilizado y vuelve a desactivarlo si no lo necesitas.

6. Emparejamiento y uso sin Internet

Abre Inventario/Scanner Gateway en el PC y Soft4All Scanner en Android. Realiza el emparejamiento siguiendo los datos mostrados por el Gateway. No compartas datos de emparejamiento con terceros.

Una vez emparejado, el escaneo y el envío de datos se realizan por la red local. No es necesario que el router tenga conexión a Internet.

Si el PC no dispone de un router cercano, puede utilizarse una red local creada mediante un hotspot compatible, siempre que PC y móvil queden en la misma red IP.

Internet solo puede ser necesario de forma puntual para operaciones de cuenta/licencia o para servicios externos que expresamente lo requieran.

7. Copias, seguridad y soporte

Mantén activadas las copias de seguridad automáticas y crea una copia manual antes de importaciones, restauraciones, eliminaciones importantes o cambios de equipo.

No copies a otro usuario los archivos locales de licencia de tu PC. Para otro equipo autorizado, utiliza la cuenta y el procedimiento normal de activación.

En caso de incidencia, utiliza Herramientas > Diagnóstico para reunir información técnica. El ZIP de soporte está diseñado para excluir claves cuyo nombre indique password, token o secret.

No borres ni sustituyas manualmente la base SQLite mientras Inventario esté abierto. Para trasladar datos, utiliza las funciones de copia/restauración o transferencia previstas por el programa.

8. Verificación de descargas y resolución rápida

SHA-256 de Inventario_Setup_1.2.4.exe:

74a9228b4717f73d5e9c871f8baa4af10736d729cdf4eff57826d40ac03f3aaf

SHA-256 de Soft4All_Scanner_1.0.0.apk:

ee2fae769ee6a778d08529634ebc6c0307673f502cd9c0f87c122f2007d20408

Si Scanner no conecta: comprueba que móvil y PC están en la misma red, que no existe aislamiento de clientes Wi-Fi, que Scanner Gateway está disponible y que el emparejamiento corresponde al PC correcto.

Si Premium aparece inactivo tras varios días sin conexión: conecta temporalmente el PC a Internet, inicia Inventario y permite que se renueve la validación de licencia.

Sitio oficial: <https://free.soft4all.com.es/inventario/>

Soft4All · <https://free.soft4all.com.es/inventario/>